

Guida all'installazione di WinG 6

Una volta inserito il disco nel lettore, l'installazione partirà automaticamente oppure, a seconda del vostro sistema operativo, apparirà la seguente immagine:




Per avviare l'installazione cliccare su "Esecuzione di setup.exe".

Se sul vostro computer non è abilitato l'avvio automatico, aprire il contenuto del CD e fare doppio-click su setup.exe. A questo punto apparirà la schermata di Benvenuto:



Per proseguire l'installazione cliccare su Avanti.

Quindi accettare le seguenti condizioni cliccando su Avanti:



Nelle successive schermate sarà possibile scegliere se installare l'intero programma o solo alcuni moduli, e se creare automaticamente le icone sul desktop.

Apparirà dunque un riepilogo contenente le scelte effettuate, sul quale per proseguire bisognerà cliccare sul tasto Installa:





Al termine della copia dei file, si avvierà l'installazione dei software necessari al funzionamento di WinG:



Per proseguire, cliccare sul tasto Next su tutte le schermate successive, sino a giungere all'ultima dove bisognerà cliccare su Finish.

A questo punto, si susseguiranno alcune schermate d'installazione del tipo seguente:




Al termine delle quali verrà richiesto di riavviare il computer:



In base al sistema operativo presente sul vostro computer, l'installazione procederà in maniera differente.

Per Windows Vista / XP:

Dopo il riavvio, se il vostro sistema operativo è Windows Vista, potrebbe apparire la seguente schermata:




Sulla quale bisogna cliccare Consenti. Analogamente bisognerà fare nel caso appaiano altre finestre simili nel corso dell'installazione.

Quindi, ripartirà l'installazione:




Cliccando Avanti, seguiranno alcune schermate d'installazione simili a queste:



SQL Server 2008

Attendere. È in corso l'elaborazione dell'operazione corrente nel programma di installazione di SQL Server 2008.




Al termine verrà richiesto il riavvio del pc.

Per Windows Seven, Vista e XP:


Una volta ripartito il computer, partirà la fase di configurazione del programma:



Cliccando Avanti, bisognerà indicare se si tratta di una nuova installazione, oppure di un aggiornamento da versioni precedenti:




Selezionando Nuova installazione, si avvierà il programma di Configurazione:



ove bisognerà inserire i dati dell'ente, così come sono riportati sul contratto di licenza, e le chiavi di attivazione dei vari moduli. Al termine cliccare su Salva / Esci.


Nel caso di aggiornamento da versione precedente, partirà il programma di conversione degli archivi:



Una volta selezionata la cartella di origine, che normalmente è C:\Wing2004, basterà cliccare su Acquisizione dati, e i vostri archivi verranno automaticamente inseriti nell'archivio del nuovo WinG 6. Se la vecchia versione di WinG, non è presente sul computer in uso, bisognerà semplicemente copiare la cartella C:\Wing2004 dal vecchio al nuovo computer.

A questo punto è possibile avviare il programma di Configurazione, da Start->Tutti i programmi-> WinG 6 e inserire le chiavi di attivazione dei vari moduli riportate sul contratto di licenza. Al termine cliccare su Salva / Esci.

Per avviare i vari programmi, è possibile utilizzare le icone presenti sul desktop (se durante l'installazione avete scelto di crearle), oppure avviarli da Start->Tutti i programmi-> WinG 6:



Requisiti di sistema

- **Sistemi operativi supportati:** Windows 7; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 2
- Sistemi a 32 bit: computer con processore Intel o compatibile a 1 GHz o più veloce (consigliato 2 GHz o più veloce)
- Sistemi a 64 bit: processore a 1,4 GHz o più veloce (consigliato 2 GHz o più veloce)
- Almeno 512 MB di RAM (consigliato almeno 1 GB)
- 3 GB di spazio libero su disco rigido